

?????????? ???????? ? ??????? WEB-?????? (??????? ? ????????????)

1. ????????????????? ???????? ???????????????

После установки модуля он появится в списке модулей в разрешениях пользователя в Конфигураторе.
Требуется выбрать пользователя и предоставить ему доступ к модулю «**Веб-клиент**».
По умолчанию доступ всех пользователей **запрещен**.

Обязательно используйте **сложный пароль** для пользователей, у которых будет доступ к модулю.

Модули	Функции	Отчеты	Платежи	Объекты
Модуль		Доступ		
План				
Счета				
Группы				
Мероприятия				
Бухгалтерия				
Отчеты				
Аналитика				
Архив				
Горничные				
Статистика				
Журнал				
Тариф				
Веб-клиент				

2. ??????????? ???????? ?? ????????????? ?????

Этот вариант настройки можно использовать в одном из случаев:

1. У отеля настроен доступ **через VPN** и на устройстве руководителя настроен VPN-клиент.
2. Планируется работа из локальной сети (например, с ноутбука или планшета руководителя) **через Wi-Fi** отеля.


В таком случае **системному администратору** требуется:

1. Открыть на сервере порт (по умолчанию 5001) для доступа к службе.

Не рекомендуется предоставлять доступ к порту из сети Интернет.

После этого можно:

1. Открыть страницу: `http://<адрес_сервера>:<порт>`.
2. Ввести имя пользователя, пароль и начать работу через веб-интерфейс.



3. ?????????? ???????? ?? ????? ??????????

Данный способ позволит получить доступ к отчетности с любого устройства с доступом в интернет.

Отчеты могут содержать **персональные данные гостей**.

Рекомендуется сначала рассмотреть способ с доступом из локальной сети или через

Минимальная настройка:

1. Требуется публичный (белый) IP-адрес.
2. Требуется настроить перенаправление портов на сетевом оборудовании на порт на котором установлена служба (по умолчанию 5001)

3.1. ?????????? ?????? reverse-proxy (nginx)

Настройка через nginx выполняется стандартными методами.

Требуется установить сертификаты, открыть порты 80 и 443 и задать проху_pass (режим обратного прокси) на http адрес службы (например <http://127.0.0.1:5001>).

3.2. ?????????? ?????? Kestrel

По умолчанию в конфигурационном файле appsettings.json заданы настройки:

```
"Kestrel": {
  "Endpoints": {
    "Http": {
      "Url": "http://127.0.0.1:5001"
    }
  }
},
```

Для обеспечения доступа по https требуется:

```
"Kestrel": {
  "Endpoints": {
    "Http": {
      "Url": "http://127.0.0.1:5001"
    },
    "Https": {
      "Url": "https://127.0.0.1:5002",
      "Certificate": {
        "Path": "ваш_файл_сертификата.pfx",
        "Password": "пароль_от_вашего_сертификата"
      }
    }
  }
},
```

```
}  
}  
}  
,
```

Сертификат можно:

1. Выписать самостоятельно.
2. Получить используя win-асте.
3. Купить у облачного провайдера.

Способы 2 и 3 требуют наличия доменного имени и настроенных А записей.

Revision #8

Created 2026-05-29 12:12:01 UTC by Никита В.

Updated 2026-06-02 10:46:46 UTC by Никита В.