


?????????: "Database server not found"(
?????? ????? ?????? ?? ??????) Alias:
SB_EDELWEISS32



1. ?????? ???????? ? ???? ???????

- Не запущена **служба управления базы данных на сервере** (проверить на сервере статус службы **Adaptive Server Anywhere** в Службах Windows) ИЛИ не работает сам сервер (компьютер) с базой АСУ Эдельвейс

- **Имя сервера БД** отличается от значения по умолчанию и не совпадает с настройками системного **DSN**. В *Панели управления* откройте источники данных ODBC, затем откройте настройки системного DSN. На вкладке Database проверьте/измените значение поля Servername.

- **Недоступен сервер базы** данных программы **через сеть** (компьютер с системой управления базами). Убедитесь в наличии подключения сервера и клиента к сети, а так же отсутствию программных блокировок работы по сети используемых портов по протоколу TCP. Например, в случае работающей службы **Брандмауер Windows** - необходимо в его настройках прописать файл службы базы (dbsrv9.exe) в исключениях для исходящих и входящих соединений, или следующие порты - TCP порт **2638** - для соединения с базой АСУ Эдельвейс (для входящих и исходящих подключений)


- **Сервер и клиент находятся в разных подсетях** (к примеру, после перенастройки коммутационного оборудования в гостиничной сети)

2. ?????? ?????????? ???????? ? ???? ???????

- В **Панели управления** откройте источники данных **ODBC** (Панель управления - Администрирование - Источники данных ODBC (32-х разрядная версия)). Затем откройте настройки системного DSN с именем **Edel32** (по-умолчанию для рабочей БД) и EDEL33(по-умолчанию для тестовой БД). На вкладке Network в поле TCP/IP введите «host=IP_адрес_сервера»:

IP_адрес_сервера - сетевой IP-адрес или сетевое имя компьютера, например:


host = 192.186.1.1 или **host = SERVER**



ВНИМАНИЕ! Если система 64-разрядная то для запуска настроек нужно выбрать в панели управления Источник данных ODBC (32-х), или запустить этот файл:

C:\Windows\SysWow64\ODBCAD32.exe

- Также в BDE Administrator (запускать от имени Администратора из Панели управления Windows) проверьте наличие или добавьте алиас **SB_EDELWEISS32** с указанными на скриншоте настройками:



Revision #14

Created 2026-02-03 17:51:15 UTC by Никита В.

Updated 2026-10-22 09:25:15 UTC by Максим Спиридонов